



Démarrer Windows 8 en mode sans échec

Comment démarrer en mode sans échec ?

En cas d'infection par un virus ou un logiciel malveillant, il peut être utile de démarrer un PC en « **mode sans échec** », grâce à la touche F8. Mais cette touche de raccourci n'est plus active sous Windows 8. Comment la réactiver ? Comment démarrer en mode sans échec ?

Sous Windows, **démarrer en « mode sans échec »** signifiait lancer le système d'exploitation avec les **fonctionnalités logicielles et matérielles minimales**. Ce mode de démarrage permet de diagnostiquer plus facilement des problèmes de sécurité (scan antivirus potentiellement plus efficace), de détecter des problèmes matériels, et même de **supprimer des logiciels malveillants** : en effet, **certains malwares sont actifs en mode normal (et donc impossible à supprimer), et inactifs en mode sans échec (et donc supprimables)**.

Traditionnellement sous Windows (XP, Vista, Seven), il suffit de presser la **touche F8** (lorsque le démarrage de l'ordinateur s'amorce) pour démarrer en mode sans échec. Mais sous **Windows 8**, pour faire gagner du temps à l'utilisateur, certains processus de démarrage ont été supprimés, et il est désormais **impossible de demander le mode sans échec via la touche F8** ! Voici comment faire sans, ou comment la réactiver.

Comment démarrer en mode sans échec sous Windows 8

Si vous êtes assez rapide lorsque le démarrage système s'amorce, pressez les touches « **Maj** » (**shift gauche**) et « **F8** » pour accéder au **mode de démarrage avancé**. Mais si votre PC est particulièrement puissant, le démarrage s'effectue trop rapidement pour effectuer cette combinaison.

Vous pouvez alors afficher la « **barre des Talismans** » depuis l'écran d'accueil ou le bureau de Windows 8, en pressant les touches « **Windows** » et « **I** » : cliquez alors sur le bouton « Marche / arrêt » en maintenant la touche « **Maj** » (**shift gauche**) enfoncée, et sélectionnez « **Redémarrer** » : le PC redémarre alors en affichant le menu de démarrage en mode avancé, à partir duquel le mode sans échec est accessible.

Comment réactiver la touche F8 (démarrage) sous Windows 8

Si vous souhaitez **retrouver les joies de la touche F8 au démarrage** pour accéder manuellement au mode sans échec, il est possible de **réactiver la fonction**. Il faut alors procéder ainsi :

- Une fois l'ordinateur démarré, pressez les touches « **Windows** » et « **X** » pour accéder au menu Système.
 - Choisissez « **Invite de commandes (Admin)** » dans le menu
- Dans la console qui apparaît, **saisissez** cette commande et **validez** avec la touche « **Entrée** » :

```
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
```

- La touche F8 est de nouveau disponible au démarrage pour accéder aux différents modes de boot, dont le mode sans échec.



Pour **restaurer le réglage initial** Windows 8 et **désactiver la touche F8 au démarrage**, il faudra saisir la commande suivante :

```
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
```

En cas d'infection par un logiciel malveillant difficile à éradiquer, **le démarrage en mode sans échec peut s'avérer indispensable**. Une fois lancé, exécutez un **scan avec votre antivirus** ou autre logiciel de sécurité (anti-spyware, anti-adware, etc.) pour tenter de débusquer et supprimer les éventuels logiciels malveillants qui polluent votre ordinateur.